



Come prenotare l'upgrade gratuito

Microsoft ha iniziato ad inviare agli utenti un messaggio di invito a "prenotare" l'aggiornamento gratuito di Windows 10. Molti utenti in possesso di un PC con Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 hanno visto comparire un avviso in cui il produttore comunicava la prossima disponibilità di Windows 10, chiedendo contestualmente il consenso al suo download automatico attraverso Windows Update non appena disponibile.



Per verificare la possibilità di prenotare Windows 10 basta verificare l'area di notifica di Windows (l'area in basso a destra della barra inferiore, accanto alla data). Dovrebbe essere presente una piccola icona (*immagine qui a sinistra*) che, se cliccata, avvierà la procedura di

prenotazione. In una fase successiva, l'utente riceverà una Email di conferma e una notifica di quando l'aggiornamento sarà disponibile. La prenotazione si potrà cancellare in qualsiasi momento.

Requisiti minimi

Microsoft ha ufficializzato i **requisiti minimi per le versioni Desktop e Mobile di Windows 10**. Per installare il sistema operativo su **PC, Notebook e Tablet** servono almeno un display da 8 pollici con risoluzione di 800x600 pixel, 1GB o 2GB di RAM (32 o 64 bit), 16GB o 32GB di spazio su disco fisso (32 o 64 bit), video DirectX 9.0 e, solo per i Tablet, pulsanti di accensione e volume.

Per gli **Smartphone** è richiesto un Display compreso tra 3 e 7,99 pollici, 4GB di Storage, MicroSD da 4GB, video DirectX 9.0, pulsanti Power, Volume Up/Down, Start, Back e Search.

La dimensione minima della RAM varia in base alla risoluzione dello schermo: 512MB (da 800×480 a 854×480), 1GB (da 960×540 a 1366×768), 2GB (da 1440×900 a 1920×1200), 3GB (da 2048×1152 a 2560×1600), 4GB (2560×2048 e superiore).

Windows Desktop Minimum Hardware Requirements



>= 8-inches for consumer

>= 7-inches for Pro

800x600 and higher

Firmware UEFI 2.3.1 Secure boot enabled
Memory 2GB for 64-bit 1GB for 32-bit
Storage >= 16GB for 32-bit OS >=20GB for 64-bit OS
Graphics DirectX 9
Tablet Buttons Required – Power, Volume Up/Down Optional – Start, Rotation lock